【SxS UDF Driver リリースノート】

SxS UDF Driver Ver 2.6.0のWindows 版をリリースします。

【Ver2.6.0 で追加された項目】

·Windows 11 対応

【動作環境】

この SxS UDF Driver Ver 2.6.0 は下記の環境で動作確認済です。

· 対応 0S

Windows 8.1 64bit

Windows 10 64bit

Windows 11 64bit

・メモリー

4GB 以上

・HDD (空き容量)

500MB 以上

ご注意: この動作環境は、すべてのコンピューターに適用されるものではありません。

【SxS UDF Driver の WindowsPC へのインストール方法】

- ・新規インストールでない場合、必ず、Windows の「プログラムと機能」または「アプリと機能」より、 旧バージョンをアンインストールして下さい。
- ・SxSUDFDriver_2_6_0_win.zip を解凍して、SxSUDFDriver_2_6_0_win.exe を実行してください。 順次表示されるインストーラーの指示に従って操作すると、SxS UDF Driver がインストールされます。 設定情報を確実に反映するため、インストール後、OS の再起動をお願いします。

【使用上のご注意】

- ・Memory Media Utility を使用する場合 この SxS UDF Driver をインストールする必要があります。
- ・SxS メモリーカードを SxS Reader/Writer"SBAC-T40" もしくは、ExpressCard スロットに挿入して 使用する場合、別製品である、SxS Device Driver を下記より取得し、インストールして下さい。 https://www.sonycreativesoftware.com/jp/sxsdriver
- ・OS の起動条件によっては、本製品ではなく、OS 標準の UDF ドライバが適用されてしまう場合があります。
 - 例)UDF フォーマット済 SxS メモリーを挿入した SxS Reader/Writer を PC に接続したまま、OS を 起動した場合
 - OS 標準の UDF ドライバが適用されると、SxS メモリーのデータ転送速度が明らかに遅くなります。 この場合は、一旦、SxS Reader/Writer を PC から外して、 OS を再起動してください。

・Win8.1 マシンで SxS メモリーカードをお使いの場合、

稀に、 US20 や US30 や UT100 などに挿入した、SxS メモリーに対する、書き込みが失敗する事象を確認しております。これは、SxS メモリーのフォーマット (UDF 、exFAT、FAT32) には依存しません。これが引き続き発生する場合は、Win10 または Win11 マシンを使用してください。
